

### 文章

姚鑫 · 十一月 20, 2021 阅读大约需 8 分钟

## 第八十二章 SQL命令 UPDATE (一)

### 第八十二章 SQL命令 UPDATE (一)

为指定表中的指定列设置新值。

## 大纲

```
UPDATE [%keyword] table-ref [[AS] t-alias]
    value-assignment-statement
    [FROM [optimize-option] select-table [[AS] t-alias]
        {, select-table2 [[AS] t-alias]} ]
    [WHERE condition-expression]
```

```
UPDATE [%keyword] table-ref [[AS] t-alias]
    value-assignment-statement
    [WHERE CURRENT OF cursor]
```

```
value-assignment-statement ::=
    SET column1 = scalar-expression1 {,column2 = scalar-expression2} ... |
    [ (column1 {,column2} ...) ] VALUES (scalar-expression1 {,scalar-
expression2} ...) |
    VALUES :array()
```

## 参数

- %keyword - 可选参数:%NOCHECK, %NOFPLAN, %NOINDEX, %NOJOURN, %NOLOCK, %NOTRIGGER, %PROFILE, %PROFILEALL。
- table-ref - 要更新数据的现有表的名称。  
还可以指定一个视图, 通过该视图对表执行更新。  
不能在此参数中指定表值函数或JOIN语法。  
表名(或视图名)可以是限定的(schema.table)或非限定的(table)。  
使用模式搜索路径(如果提供的话)或默认模式名将非限定名称匹配到其模式。
- AS t-alias - 可选- table-ref(表或视图)名称的别名。  
别名必须是有效的标识符。  
AS关键字是可选的。
- FROM select-table - 可选的——FROM子句, 用于指定用于确定要更新哪些行的表。  
多个表可以指定为逗号分隔的列表或与ANSI连接关键字关联。  
可以指定任何表或视图的组合。  
如果在这里在两个选择表之间指定逗号, IRIS将对表执行CROSS JOIN, 并从JOIN操作的结果表中检索数据。  
如果在这里指定两个选择表之间的ANSI连接关键字, IRIS将执行指定的连接操作。  
可以选择指定一个或多个优化选项关键字来优化查询执行。  
可用的选项有:%ALLINDEX、%FIRSTTABLE select-table、%FULL、%INORDER、%IGNOREINDICES、%NOFLATTEN、%NOMERGE、%NOSVSO、%NOTOPOPT、%nounoropt、%PARALLEL、%STARTTABLE。
- WHERE condition-expression - 可选-指定一个或多个布尔谓词, 用于确定要更新哪些行。  
如果没有提供WHERE子句(或WHERE CURRENT OF子句), UPDATE将更新表中的所有行。

- WHERE CURRENT OF cursor - 可选:仅嵌入SQL—指定UPDATE操作更新游标当前位置的记录。可以指定WHERE CURRENT OF子句或WHERE子句，但不能同时指定两者。
- column - 可选—现有列的名称。  
多个列名指定为逗号分隔的列表。  
如果省略，则更新所有列。
- scalar-expression - 用标量表达式表示的列数据值。  
多个数据值指定为逗号分隔的列表，其中每个数据值依次对应于一个列。
- :array() - 仅嵌入式SQL—指定为主机变量的值数组。  
数组的最低下标级别必须是未指定的。  
因此::myupdates(), :myupdates(5,)和 :myupdates(1,1,)都是有效的规范。

## 描述

UPDATE命令更改表中列的现有值。

可以直接更新表中的数据，也可以通过视图进行更新，或者使用括在括号中的子查询进行更新。通过视图进行更新受制于需求和限制，如CREATE view中所述。

UPDATE命令为包含这些列的一个或多个现有基表行提供一个或多个新列值。

将数据值赋给列是使用值赋值语句完成的。

默认情况下，值赋值语句更新表中的所有行。

更常见的是，UPDATE根据条件表达式指定对特定的行(或行)进行更新。

默认情况下，UPDATE操作遍历表中的所有行，并更新满足条件表达式的所有行。

如果没有行满足条件表达式，UPDATE将成功完成并设置SQLCODE=100(不再有数据)。

可以指定WHERE子句或WHERE CURRENT OF子句(但不能同时指定两者)。

如果使用了WHERE CURRENT OF子句，UPDATE将更新游标当前位置的记录。

定位操作请参见WHERE CURRENT OF。

UPDATE操作将%ROWCOUNT局部变量设置为更新的行数，将%ROWID局部变量设置为更新的最后一行的ROWID值。

默认情况下，UPDATE操作是一个全有或全无事件。

要么更新所有指定的行和列，要么不更新。

## INSERT OR UPDATE

INSERT OR UPDATE语句是INSERT语句的变体，执行插入和更新操作。

首先，它尝试执行一个插入操作。

如果插入请求失败由于违反唯一键(字段(s)的一些独特的关键,存在这一行已经有相同的值(s)为插入指定的行),然后它会自动变成一个更新请求这一行,并插入或更新使用指定的字段值来更新现有的行。

## SQLCODE错误

默认情况下，多行UPDATE是一个原子操作。

如果不能更新一行或多行，则UPDATE操作失败，不会更新任何行。

IRIS设置SQLCODE变量，该变量指示UPDATE的成功或失败，如果操作失败，还设置%msg。

要更新表，更新必须满足所有表、列名和值要求，如下所示。

表：

- 表必须存在于当前(或指定)命名空间中。  
如果无法找到指定的表，IRIS将发出SQLCODE -30错误。
- 该表不能定义为READONLY。  
试图编译引用只读表的UPDATE会导致SQLCODE -115错误。

注意，此错误是在编译时发出的，而不是在执行时发生的。

请参阅定义和使用类的其他持久化类选项章节中READONLY对象的描述。

- 该表不能被其他进程以EXCLUSIVE模式锁定。

试图更新一个被锁定的表将导致SQLCODE -110错误，并带有%msg，如下所示：

Person' on row with RowID = '10'.

注意，只有当UPDATE语句定位到要更新的第一条记录，然后不能在超时时间内锁定它时，才会出现SQLCODE -110错误。

- 如果UPDATE指定了一个不存在的字段，则会发出SQLCODE -29。

要列出为指定表定义的所有字段名。

如果字段存在，但没有字段值满足UPDATE命令的WHERE子句，则不影响任何行，并发出SQLCODE 100(数据末尾)。

- 在极少数情况下，使用%NOLOCK的UPDATE找到要更新的行，但随后该行立即被另一个进程删除；这种情况将导致SQLCODE -109错误：无法找到为UPDATE指定的行。这个错误的%msg列出了表名和RowID。

- 如果通过视图更新表，则视图不能定义为WITH READ ONLY。

尝试这样做会导致SQLCODE -35错误。

如果视图基于分片表，则不能通过定义WITH CHECK OPTION的视图进行UPDATE。

尝试这样做会导致一个SQLCODE -35，其中%msg

INSERT/UPDATE/DELETE不允许查看(sample.myview)基于带有检查选项条件的分片表。

列名和值：

- 更新不能包含重复的字段名。  
尝试指定两个具有相同名称的字段的更新将导致SQLCODE -377错误。
- 不能更新已被另一个并发进程锁定的字段。  
尝试这样做会导致SQLCODE -110错误。  
如果执行的更新数量非常大，以致出现<LOCKTABLEFULL>错误，也会发生此SQLCODE错误。
- 不能更新整数计数器字段。  
这些字段是不可修改的。  
RowID字段(SQLCODE -107);  
IDENTITY字段(SQLCODE -107);  
SERIAL (%Library.Counter)字段(SQLCODE -105);  
ROWVERSION字段(SQLCODE -138)。  
这些字段的值是系统生成的，用户不能修改。  
即使用户可以为计数器字段插入一个初始值，用户也不能更新该值。

唯一的例外是将SERIAL (%Library.Counter)字段添加到具有现有数据的表时。

对于这个添加的计数器字段，现有的记录将具有NULL值。

在这种情况下，可以使用UPDATE将NULL更改为整数值。

- 不能更新shard键字段。  
尝试更新属于分片键一部分的字段会产生SQLCODE -154错误。
- 如果更新将违反字段的唯一性约束，则不能更新字段值。  
试图更新一个字段(或一组字段)的值，使更新违反唯一性约束或主键约束，将导致SQLCODE -120错误。  
如果字段具有UNIQUE数据约束，或者如果唯一字段约束已应用于一组字段，则返回此错误。  
SQLCODE -120% msg字符串包括违背唯一性约束的字段和值。  
例如<Table 'Sample.MyTable', Constraint 'MYTABLE\_UNIQUE3', Field(s) FullName="Molly Bloom"; failed unique check> or <Table 'Sample.MyTable', Constraint 'MYTABLE\_PKEY2', Field(s) FullName="Molly Bloom"; failed unique check>。
- 如果更新指定的值不在其VALUELIST参数中列出，则不能更新字段值。  
用VALUELIST参数定义的持久化类的属性只能接受VALUELIST中列出的值中的一个作为有效值，或者不提供值(NULL)。  
VALUELIST有效值区分大小写。  
尝试使用与VALUELIST值不匹配的数据值进行更新会导致SQLCODE -105字段值验证失败错误。

- 数字以规范形式插入，但可以用前导零和尾随零以及多个前导符号来指定。然而，在SQL中，两个连续的负号被解析为单行注释指示符。因此，试图指定具有两个连续前导减号的数字将导致SQLCODE -12错误。
- 当使用WHERE CURRENT OF子句时，不能使用当前字段值更新字段以生成更新的值。例如，SET Salary=Salary+100或SET Name=UPPER(Name)。尝试这样做会导致SQLCODE -69错误:SET <field> = <value expression> not allowed with WHERE CURRENT OF <cursor>。
- 如果更新其中一个指定的行会违反外键引用完整性(并且没有指定%NOCHECK)，UPDATE将无法更新任何行，并发出SQLCODE -124错误。如果外键是用NOCHECK关键字定义的，则不适用。
- 不能用流数据更新非流字段。这将导致SQLCODE -303错误，如下所述。

## 赋值

可以通过多种方式为指定的列分配新值。

- 使用SET关键字，将一个或多个列=标量表达式对指定为逗号分隔的列表。

例如:

```
SET StatusDate='05/12/06',Status='Purged'
```

- 使用VALUES关键字，指定与相应的标量表达式列表相等的列列表。例如:

```
(StatusDate,Status) VALUES ('05/12/06','Purged')
```

当将标量表达式值赋给列列表时，每个指定的列必须有一个标量表达式。

- 使用不带列列表的VALUES关键字，指定一个按列顺序隐式对应于行的列的标量表达式列表。

下面的示例指定了表中的所有列，指定了一个文本值来更新Address列:

```
VALUES (Name,DOB,'22 Main St. Anytown MA 12345',SSN)
```

在为隐式列列表赋值时，必须按照DDL中定义的列的顺序为每个可更新字段提供一个值。

(没有指定不可更新的RowID列。)

这些值可以是指定新值的文字，也可以是指定现有值的字段名。

不能指定占位符逗号或省略尾随字段。

- 使用不带列列表的VALUES关键字，指定下标数组，其中数字下标对应列号，包括在列计数中不可更新的RowID作为列号1。例如:

```
VALUES :myarray()
```

只能使用主机变量在嵌入式SQL中执行此值赋值。

与所有其他值赋值不同，这种用法允许您延迟指定哪些列要更新到运行时(通过在运行时填充数组)。

所有其他类型的更新都要求必须在编译时指定要更新的列。

此语法不能用于链接表;

尝试这样做会导致SQLCODE=-155错误。

[#SQL](#) [#Caché](#)

Published on InterSystems Developer Community (<https://community.intersystems.com>)

源

<https://cn.community.intersystems.com/post/%E7%AC%AC%E5%85%AB%E5%8D%81%E4%BA%8C%E7%AB%A0-sql%E5%91%BD%E4%BB%A4-update%E5%BC%88%E4%B8%80%E5%BC%89>