文章
姚 鑫 · 九月 22, 2022 阅读大约需 2 分钟

第四十章 连接到远程服务器（二）

第四十章 连接到远程服务器（二）

使用可选的服务器字段

网络服务器 IP 地址 Web Server IP Address

如果计划使用与正在管理的 IRIS 实例不同的机器上存在的 Web 服务器，请在此字段中输入 Web 服务器机器的 IP 地址。如果未指定，则默认为 IP 地址。

CSP Server Instance

如果正在配置一个 Web 服务器以连接到多个 IRIS 实例，请在 CSP 服务器实例字段中输入要连接的 IRIS 实例名称。

例如，如果在 Windows 机器上安装了 IIS Web 服务器，并且还安装了 IRIS 的两个实例，iris1 和 iris2，则默认情况下，使用作为 IRIS 一部分安装的自己的私有 Apache Web 服务器管理每个实例.

但是，也可以通过更改 Web 服务器端口（IIS 默认为 80）并在为每个实例创建服务器定义时在 CSP 服务器实例字段中指定 iris1 和 iris2 来从公共 IIS Web 服务器管理这两个实例。这会在公共 Web 服务器上自动创建虚拟目录 /iris1 和 /iris2，它们指向相应的 IRIS 实例。

当在 CSP 服务器实例字段中输入一个值并在此服务器的启动器上选择管理门户时，URI 形成如下：

```
http://<web srvr addr>:<web srvr port>/<csp srvr inst>/csp/sys/UtilHome.csp
```

这会将实例名称放在 URI 的 “ /csp/sys/UtilHome.csp ” 部分之前，并为示例中的两个实例生成以下 URI。

```
http://localhost:80/iris1/csp/sys/UtilHome.csp
http://localhost:80/iris2/csp/sys/UtilHome.csp
```

如果计划远程使用 IRIS 开发工具和 CSP 应用程序或从一台 Web 服务器控制多个实例，请执行高级 Web 服务器配置部分中描述的高级配置步骤。

高级 Web 服务器配置

要使某些 IRIS 功能在远程连接上正常运行，必须在远程实例上配置一些额外的 Web 服务器设置。

从 Web 服务器机器，将管理门户指向远程 IRIS 服务器实例，并从门户的启动设置页面配置以下设置（系统管理 > 配置 > 附加设置 > 启动）：

- WebServerName — 配置为与 IRIS 工具一起使用的 Web 服务器的 DNS 名称或 IP 地址（相当于 Web 服务器 IP 地址设置）。
- WebServerPort — Web 服务器的端口号（相当于 Web 服务器端口设置）。
- WebServerURLPrefix — IRIS 服务器实例的名称（相当于 CSP 服务器实例设置）。

#Caché

源 URL: https://cn.community.intersystems.com/post/%E7%AC%AC%E5%9B%9B%E5%8D%81%E7%AB%A0-%E8%BF%9E%E6%8E%A5%E5%88%B0%E8%BF%9C%E7%A8%8B%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E5%99%A8%EF%BC%88%E4%BA%8C%EF%BC%89