
文章

[姚鑫](#) · 十月 6, 2021 阅读大约需 2 分钟

第三十七章 SQL命令 DROP ROLE

第三十七章 SQL命令 DROP ROLE

删除角色

大纲

DROP ROLE role-name

参数

- role-name - 要删除的角色的名称。名称是一个标识符。角色名称不区分大小写。

描述

DROP ROLE语句删除角色。删除角色时，IRIS会将其从已授予该角色的所有用户和角色中撤消，并将其从数据库中删除。

可以通过调用\$SYSTEM.Security.RoleExists()方法来确定角色是否存在。如果尝试删除不存在(或已被删除)的角色，则DROP ROLE将发出SQLCODE-118错误。

权限

DROP ROLE命令是特权操作。在嵌入式SQL中使用DROP ROLE之前，至少需要满足以下要求之一：

- 必须具有%AdminSecure:USE权限。
- 该角色的所有者。
- 已被授予具有管理员选项的角色。

否则将导致SQLCODE-99错误(特权冲突)。

使用\$SYSTEM.Security.Login()方法分配具有适当权限的用户：

```
DO $SYSTEM.Security.Login("_SYSTEM", "SYS")
&sql(      )
```

必须具有%ServiceLogin : Use权限才能调用\$SYSTEM.Security.Login方法。

示例

下面的嵌入式SQL示例创建名为BkUser的角色，稍后将其删除：

```
ClassMethod DropRole()  
{  
    DO $SYSTEM.Security.Login("MyName", "SecretPassword")  
    &sql(  
        CREATE ROLE BkName  
    )  
    if SQLCODE=-99 {  
        w !, "?????????"  
    } else {  
        w !, "???"  
    }  
    /* Use role */  
    &sql(  
        DROP ROLE BkName  
    )  
    if SQLCODE=-99 {  
        w !, "?????????"  
    } else {  
        w !, "???"  
    }  
}
```

[#SQL #Caché](#)

源

URL:

<https://cn.community.intersystems.com/post/%E7%AC%AC%E4%B8%89%E5%8D%81%E4%B8%83%E7%AB%A0-sql%E5%91%BD%E4%BB%A4-drop-role>